

Tutorial per attivazione del controllo remoto di (PDL) personal computer client da postazioni esterne con **sistema SUPREMO by NANOSystems**

Inetika Srl – Business Lab



🖲 info@inetika.it

Installazione sulla PDL da controllare da remoto



Scaricare l'applicazione Supremo accedendo al seguente indirizzo Internet: <u>https://www.supremocontrol.com/it/</u> e cliccare su "Download"

Una volta scaricato eccedere alla cartella download del PC e avviare l'installazione con doppio Clic o tramite esegui Supremo e accettare le condizioni così come ci vengono proposte.

Dopo l'installazione verrà proposta la seguente scremata:

Supremo 4			-	×
1 2		(2)	B	
Connection Contacts		Tools	License	
• 5	iign in - Don't have an ac	count? Register		
E Receive	Meeting	∋ Connect to		
Your ID			8	
Copy, access, data				
Pessword	1	Connect		
		Su	pRemo	
Supremo 4	Tell us your Your o	experience with Supremo! pinion is important for us!		0
Ready for incoming connections			Licenie: F	

2

A questo punto è necessario **configurare il sistema Supremo come servizio** e renderlo così disponibile per ricevere connessioni dall'esterno. Quindi si dovranno eseguire le seguenti operazioni:

- 1. Aprire menu Strumenti e cliccate Sicurezza. (Schermata. 1.2)
- 2. Digitare e confermare una password* a vostra scelta e salvarla. (Schermata. 1.3)

Schermata. 1.2:

Supremo 4				×	Supremo 4				- ×
TI	8 Canada		Tooss	Dicense	Ť1. Convection	8 Contacts		Tools	Licerse
		Sign in - Don't have an account? Regist	ter				• Sign in - Don't have an account? E	legister	
Security		Secondary password			Security		Secondary password		
Connection Service Advanced Download Reports Online reports Open Usilio Help	0 0 0	Confirm secondary password Use 6 characters secure random password Ask authorization Add allowed IDs Allowed IDs	Any allowed IDs	× ×	Connection Service Advanced Download Reports Online reports Open Usilio Help	0 0 0 0	Confern secondary password Use & characters secure sandoin paisword Ask authorization Add allowed IDs Allowed IDs	Any allowed	101 Cancel
Ready for incomi	ng connection	и.		Vicense: Free	Ready for incom	ng connectio	m .		License: Free



Supremo 4				-	×	Schermata. 1.3:
T1 -	8	0		1	B	
Connection	Contacti			Tools	License	
		Sign in - Don't have	an account? Register			
Security		Service info				
Connection		Name:	SupremoServic	•		
Service		Status	Not installed			
Advanced		Patri				
Download	0					
Reports				-	Install	
Online reports	•			<u> </u>	TT SLOT	
Open Usilio	0					
Help	0					
 Ready for incomi 	ng connection				Licente: Free	

Una volta configurata, la password personalizzata, di cui al punto 2, questa conviverà con la password causale visibile nell'interfaccia principale utile per la connessione di terze utenze dall'esterno.

1		×.
	-≺	
	\mathcal{I}	
		1

Adesso è possibile attivare Supremo con il numero di Licenza , aprite la TAB Licenza	© Supremo 4 11 & Connection Contacts	toois -	K License
nella parte superiore destar dell'interfaccia, inserire il numero di licenza e cliccate su Activate . In basso verrà riportata la data di scadenza della licenza.	Sign in - Don't have an account? Begin SupRemo Version: 40.0.1921 License activation code Supremo Business Expiration date: 30/06/2029	ter	
	Remove Upgrade	License, Expir	ett. en. 30/06/2029

Tutte le attività sono state eseguite, pertanto **annotare l'ID*** (schermata 1.4) **e chiudere SUPREMO** che rimarrà comunque in attesa di connessioni dall'esterno.



Schermata 1.4





🖲 info@inetika.it

Installazione sulla PDL che lavorerà in remoto

1

Scaricare l'applicazione Supremo accedendo al seguente indirizzo Internet: <u>https://www.supremocontrol.com/it/</u> e cliccare su "Download"

Una volta scaricato eccedere alla cartella download del PC e avviare l'installazione con doppio Clic o tramite esegui Supremo e accettare le condizioni così come ci vengono proposte.

Dopo l'installazione verrà proposta la seguente scremata:



Attivare SUPREMO con il numero di Licenza. Aprite la TAB Licenza nella parte superiore dell'interfaccia, inserire il numero di licenza e cliccate su Activate.

In basso verrà riportata la data di scadenza della licenza.

Supremo 4	- X
71 <u>B</u> Connection Contacts) Tools Dicense
 Sign in - Don't have an 	account? Register
SupRemo Version: 4.0.0.1921	
License activation code	
*****-H2YGT	
Supremo Business Expiration date: 30/06/2029	
Remove Upgrade)
- c010-2013 Norwsymmetrics.	
 Ready for incoming connections 	License: Expirer, en 30/06/2029







A questo punto è possibile avviare il collegamento con la PDL remota inserendo l'ID precedentemente annotato nel riquadro Connect to e premere Connect.

Ci verrà richiesto di inserire la **password precedentemente da noi scelta e impostata**, una volta inserita cliccate su invio per essere collegati con la PDL remota.

Supremo 4		-	×
1 2		8	B
Convertision Constants		Toyota	Station
• 3	ign in · Don't have an acco	unt? Register	
E Receive	Meeting	∃ Connect to	/
Your ID The Inc. of		K	18
Copy winess data			
Passion		Connect	
		Sup	Remo
Supremo 4	Tell us your ex Your opin	perience with Supremotion is important for us!	0
· Ready Its incoming connections			Licensi Free

FAQ & Assistenza



Ulteriori informazioni e tutorial potete reperirle dal seguente indirizzo Internet messo a disposizione dal produttore:

https://www.supremocontrol.com/it/domandefrequenti/

Per informazioni aggiuntive compilare il form raggiungibile al seguente indirizzo Internet: <u>https://www.inetika.it/assistenza-clienti</u>



Sedi e Recapiti Inetika Srl

Sede Legale e Commerciale (Roma) Via Erico Petrella 8b 00198 – Roma (RM)

Sede Operativa (Poggio Mirteto) Via G. Mameli, 29 02047 – Poggio Mirteto (Rieti)

Centralino Telfonico: (+39) 06 56556318 Fax server: 1782777084

Posta elettronica Area Amministrazione: amministrazione@inetika.it Posta elettronica Area Commerciale: info@inetika.it Posta elettronica Assistenza Clienti: assistenza@inetka.it

Posta elettronica Certificata (PEC): inetika@pec.inetika.it